

Ladíme Windows - 2. díl

Každý majte ¼ populárního operačního systému Windows od ešte populárnejšej spoločnosti Microsoft si občas povie, že takto to už íalej nepôjde. Nie že by bol Windows zlý operačný systém, ale treba priznať, že má "pár" neduhov. Tie sa pokúsime odstrániť.

Všetky nasledujúce "ladenia" sa vzťahujú na Windows XP, prípadne na Windows XP s nainštalovaným SP2. Samozrejme, že väčšina z nich by mala byť funkčná aj na ostatných Windowsoch. Ak by to tak byť nemalo, tak to v článku uvediem.

V žiadnom prípade neruším za prípadné poškodenia vášho operačního systému ani za škody tým spôsobené! Všetko robíte na vlastné riziko!

Poznámka: V prípade editácie registrov sa zmena prejaví až po novom štarte Windowsu.

Trik prvý - Klasické odhlasovacie okno (len pre Windows XP)

Uríte si spomínate na odhlasovacie okno, ktoré bolo v starších Windowsoch (9x, ME, 2000). Ak ste si navyše "vyladili" váš Windows podľa návodu z predchádzajúcej časti seriálu, tak ho istotne uvítate. Dá sa to urobiť pomerne jednoducho. Spustíte RegEdit (Štart->Spustiť, resp. Start->Run a napíšete regedit). Potom otvorte kľúč HKEY_USERS a íalej postupujte po nasledujúcej ceste:

```
.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersion
ThemeManager.
```

Dostanete sa asi sem. Dva krát kliknite na položku DllName. Otvorí sa vám nové okno. V ňom zmeníte pôvodnú hodnotu na: %SystemRoot%\Resourcesthemes\Windows Classic.theme. "%SystemRoot%" predstavuje cestu k priečinku, v ktorom máte nainštalovaný Windows (defaultne je to C:\WINDOWS). Preto sa môžete sami presvedčiť, či vo vašom systémovom adresári naozaj existujú priečinky "Restore" a "themes", či nebudaj samotný súbor "Windows Classic.theme" (uisťujem vás, že by mali ;-)).

Trik druhý - "Okno po páde programu" (len pre Windows XP)

Uríte sa vám stalo, že vám nejaký program padol alebo zamrzol. Po páde, resp. po manuálnom ukončení programu zo Správca úloh (Task Manager) v prípade zamrznutia programu, sa zvykne zobrazíť okno, ktoré vám oznamuje, čo sa vlastne stalo. Pre používateľom Windows XP je uríte dobre známe aj jedno z tlačidiel, ktoré sa na tomto okne nachádza, konkrétne ide o tlačidlo, ktoré vás doslova žiada, aby ste Microsoftu poslali správu o chybe, ktorá nastala. Ak aj vás toto okno neustále otravuje, tak ho môžete vypnúť nasledujúcim spôsobom. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonku "Tento počítač" (My Computer). V menu, ktoré sa objaví označte položku "Vlastnosti" (Properties). V novom okne označte záložku "Upresniť" (Advanced). Stačte tlačidlo "Odosielanie správ o chybách" (Error reporting). Opäť sa otvorí nové okno. Označte "Zakázať zasielanie správ o chybách" (Disable error reporting). Týmto však vypnete iba oznamovanie chýb, ktoré nemajú kritický charakter. Ak chcete vypnúť aj hlásenie v prípade výskytu kritických chýb, odškrtnite aj políčko "Upozorniť len v prípade výskytu kritickej chyby". Všetko preba samozrejme aj potvrdiť stlačením tlačidiel OK.

Trik tretí - Nefunguje vám CD mechanika?

V prípade, že ste si kúpili CD, resp. DVD mechaniku, možno nefungovala tak, ako by mala. Vo Windowse ide možno všetko v poriadku, ale pre ostatné programy akoby neexistovala. Problém nemusí, alebo v tomto prípade ani nemôže, byť hardwarová príčina. Pravdepodobne nemáte nainštalované ovládače ASPI (Advanced SCSI Programming Interface). Tie si ale môžete bez problémov stiahnuť napríklad zo stránky výrobcu: www.adaptec.com.